

Die Tia-Kleid

LN1312

INSTRUCTION Broschüre

WAS SIE WISSEN SOLLTEN BEVOR SIE NÄHEN---

Naht Zulage: Erlaubt der Raum zwischen der Naht-Linie und den Schnitt. Standard-Zertifikate sind 5/8" und 3/8". Erwarten Sie eine Vergütung von 5/8", sofern nicht anders angegeben auf das Muster. Suchen Sie nach speziellen Abweichungen am Rande Muster angegeben.

Überprüfen Sie
Ihre Maschine
Zulage guide : mit
Nadel

heruntergedrückt, Messen Sie von der Nadel, Anleitung Kennzeichnungen Naht. Verwenden Sie Klebeband, um neue Führungslinie kennzeichnen.

Naht-Linie : Die Linie Nähen, die beiden Teile verbindet. Immer beginnen und enden mit eine Naht-Linie 1) Steppestich: Nähen in umgekehrter Reihenfolge für ein paar Stiche, oder 2) Sperre Stitch: knot Thread durch Steppen im Ort. Dadurch wird verhindert, dass Nähte entwirren.

Schnittlinie: Jenseits der Naht Linie und Zulage; die dafür vorgesehene Stelle zu schneiden. Alle Muster sind Multi-Größe. Einige haben verschiedene Linientyp – eine Anordnung von Strichen, Punkten oder durchgezogene Linien für jede Größe eindeutig- andere werden feste für alle Größen. Suchen Sie nach Größe Zahlen auf der inneren Ecke jedes Muster-Stückes. Wenn alle Muster Änderungen oder Größe Übergänge abgeschlossen sind, führen Sie die gewünschten Schnittlinie mit einem Textmarker. Schneiden Sie zusammen durch Papier und Stoff-Schichten in dieser Zeile.

Kerben: Markierungen entlang der Schnitlinie, die Beihilfen genau übereinstimmenden Muster Stücke. Kerben sieht wie ein Clip (|) oder ein Dreieck (▼) und auf den Stoff beim Schneiden übertragen werden sollte. Verwenden Sie die Methode am besten geeignet zum Muster, Schwierigkeitsgrad, Bedürfnisse, passend und Stoff geben:

Achten Sie darauf, um genau zu sein. Die Abbildung rechts zeigt, wie innere Kerben Schneiden:

Symbole: Helfen die inneren Aufschriften Konstruktionsdetails angeben. Große oder

kleine Punkte (●), Quadrate (□), oder

Kreuze (✕) zeigt wichtige Bau-Punkte, häufig passend zu einer identischen Symbol oder Naht.

Andere inneren Kennzeichnungen enthalten, aber sind nicht beschränkt auf, Dart: das ist eine Falte im Stoff, weit an einem Ende spitz zulaufend zu einem Punkt, und Falten: eine Falte im Stoff. Alle innere Marken müssen aus dem Muster auf den Stoff übertragen werden. Wenn Sie eine Methode wählen, prüfen Sie, ob das Symbol während der Bauphase auf der richtigen oder falschen Seite des Gewebes sichtbar sein muss. Kennzeichnungen zu übertragen, bevor Sie das Muster aus dem Gewebe entfernen.

Stoff Kennzeichnung: Die beiden Methoden gezeigt, hier sind sowohl präzise als auch geeignet für jede Art von Gewebe oder Markierung Anforderungen:

Kennzeichnung mit Schneider Carbon: Verwenden diese Methode zur falschen Seite der Stoff nur markieren. Bestimme eine Farbe Kohlenstoff, die den meisten Kontrast mit der geringsten Sichtbarkeit verschaffen. Legen Sie Kohlenstoff zwischen Stoff lagen mit farbigen Seite neben der falschen Seite des Gewebes. Verfolgen Sie auf eine halb weiche Oberfläche, wie Karton, mit einem Lineal und Ablaufverfolgung Rad die Konstruktionslinien Muster und Symbole. Drücken Sie fest genug Kohlenstoff Farbe übertragen, aber nicht genug, um auf der rechten Seite anzeigen oder dauerhaft Mär Stoff.

Kennzeichnung mit Gewinde: Auch bekannt als "Schneider Nägel mit Köpfen machen", verwenden Sie diese Methode, um richtig und falsch Seiten Stoff zu markieren. Mit einer Hand nähnadel und lange gestrickt Schritt 1: Nehmen Sie einen kleinen Stich durch das einen langen Schwanz verlassen. Nehmen Sie einen Speicherort erstellen einer langen Schleife. Verschieben Sie Verfahren, wobei ein Stich und ein Steppstich Schleifen wiederholen. Schritt 2: Clip-Fäden each-Schleife und das Muster Papier Pins und Muster zu entfernen. Die obere Schicht des Schleife, Verfügarmachen Fäden zwischen zu erhöhen. die Trennung der Schichten.

hoher Kontrast Farbe:
Muster und doppelagig Stoff,
hinteren Stich am gleichen
Sie an die nächste Position, die
verlassen eine Reihe von

zwischen Stichen verbinden.
Gewebes zum Anfang der
Befestigen Sie diese Threads,

Anderen Thread Farben können verwendet werden, zur Symboltypen.

Unterscheidung von

Aufenthalt-Stitch alle aus Getreide und gekrümmte Kanten mit einem normalen Stich entlang einer einzigen Ebene ½" vom rohen Rand. Dies verleiht dem Stoff Stabilität und verhindert, dass es dehnen.

Understitch Belag Rollforward verhindern. Clip und Naht-Zulage in Richtung Verkleidung drücken. Auf der rechten Seite durch alle Ebenen in der Nähe der Linie Naht nähen.

Clip gebogene Nähte mit einer "V"-Konfiguration erlauben Nähte, wenn aktiviert, um liegen flach und beseitigen

Massen.

Trim Ecken und Nähten, die zu innerhalb von ¼" Nähten, um Massen zu beseitigen umgewandelt werden werden. Wenn, Grade gewünscht, oder der Schichten mit kürzesten Schicht Absolvent nicht weniger als ¼" vom Naht.

Presse: Stoff mit der Platzierung-ab und heben auf Bewegungen mit dem Eisen in Abstimmung mit Dampf oder trockenen Bedingungen vorgeschrieben Stoff-Fasern zu vereinfachen. Immer während des Nähens drücken Sie, um eine glatte Oberfläche für Montage- und professionell aussehende Kleidung bereitzustellen. Für eine einfache Naht, Presse Nähte flach zuerst fest "Stiche". Finger-Pressen-Nähte öffnen, Anwendung das Eisen in einem Aufzug und Presse-Sequenz entlang der Naht.

Im Allgemeinen werden alle Nähte offen ausser Dehnfalte, Taille, Joche, Verkleidungen und Armlöcher gepresst. Drücken Sie die Naht in der Mitte oben, Joche sind nach innen und Armlöcher in Richtung Ärmel. Darts und einstülpungen in die Mitte gedrückt werden, und horizontale Pfeile oben gedrückt werden.

Naht fertig stellen: Eine Technik, die auf die Naht-Zulage zur Verhinderung von Stoff aus raveling oder ausgefranst. Betrachten Sie das Kleidungsstück, Stoff und Verwendung bei der Auswahl einer der diese illustrierte Naht beendet ist. Als optionale, sind sie nicht in den Muster-Anweisungen enthalten. Bei eine Naht-Finish

hinzufügen, schließen Sie diesen Schritt, wie Sie jede Naht nähen.

MUSTER UND MATERIALIEN---VORBEREITEN

1. Materialien: vorschrumpfen Stoff, Anbindung und Formteile nach Angaben des Herstellers. Drücken Sie, falls erforderlich, einschließlich Muster-Stücke.

2. Lesen SIE das Muster: Wählen Sie Ihre Ansicht und mit Aufschriften und Anweisungen für jedes Stück vertraut.

- 1 vordere Mieder
- 2 Mieder Seite vorne
- 3 Mieder vorne Zwerchfell
- 4 Mieder vordere Schulter
- 5-Mieder zurück
- 6-Hülle
- Band 7 sleeve
- 8 Rock vorne und hinten
- 9-pocket

3. MEASURING FOR FIT: Holding Maßband bequem nah an der Körper, mit Maßband parallel zum Boden, die Büste unter den Armen, über messen das vollste Teil der Brust. Die Taille befindet sich auf den Oberkörper über den Hüftknochen und unter den Brustkorb. Die Hüfte ist das vollste Teil des Gesäß. Die Backwaist am oberen Rand der prominentesten Knochen an der Basis des Halses beginnt und endet an der natürlichen Taille. Rock/Kleid/Hose-Länge ist gemessen an die gewünschte Position vertikal von der Taille abwärts der Seite des Beines.

4. Auswählen A Größe: Vergleichen Sie Ihre Maße mit denen auf den Umschlag Muster. Wählen Sie eine Mustergröße, die gleich oder etwas größer, Übergang zwischen zwei Größen, wenn nötig ist. Siehe www.SewChicPatterns.com/sizing für weitere Informationen über Größe und Muster passen.

5. PASSEN SIE DIE LÄNGE:

Verlängern : Zeichnen eine Linie senkrecht zur Verbindungslinie Korn in der gewünschten Position über der Taille oder unter der Hüfte. Einige Muster haben eine bestimmte Linie für Sie: (=). Schneiden Sie Muster auseinander. Stellen Sie Papier unter und Streumuster auseinander der gewünschten Entfernung halten die Ausbreitung parallel und Korn Linie Plumb. Band oder Pin vorhanden. Korrigieren Sie alle Jog in Schnitlinien und Darts.

: Verkürzen Unentschieden zwei parallele Linien, den Abstand zu verkürzen, senkrecht zu den Getreide-Linie an der gewünschten Position über der Taille oder unter der Hüfte. Einige Muster haben eine bestimmte Linie für Sie: (=). Falten Sie entlang einer Linie, passt es an die zweite Zeile. Klappe mit Klebeband oder Stifte zu sichern. Korrigieren Sie alle Jog in Schnitlinien und Darts.

LAYOUT AND CUT-----

1. Doppelte Schichtdicke des Gewebes durch falsche Seiten Stoff zusammen faltbar, passender Laschverstärkungen und glätten Wellen.
2. Bestimmen den Stoff-Typ. Stoffe "Nap" oder mit einem Haufen werden anders aussehen, wenn Sie aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen. Eine gerichtete Gewebe gehört, in der das Design eine Möglichkeit nur gedruckt wird. Müssen diese Stoffe mit alle in die gleiche Richtung positioniert Muster-Stücke geschnitten werden. Eine "mit Nap" Layout erfordert mehr Stoff, ebenso wie mit einem Muster mit Karos oder Streifen.
3. Ort-Muster auf Stoff mit Korn Linie parallel zu der Webkante. An beiden Endpunkten der Korn-Linie für identische Messungen von Linie zur Webkante zu messen. PIN Muster auf Stoff aufs Korn zuerst, dann pin um den Umfang.
 - Wenn ein Stück Muster geschnitten 1 anzeigt, legen Sie das Muster-Stück mit der bedruckten Seite oben auf der rechten Seite des Stoffes und Durchtrennung der oberen Schicht aus Stoff.
 - Wenn ein Muster-Stück über Falte von Stoff, Maßnahme und Pin wie gezeigt, alle anderen Stücke geschnitten, hinausgeht, dann öffnen Sie Stoff Falten um die erweiterte Stück geschnitten.
 - Wenn ein Muster-Stück ist auf einem Stoff-Falte (durch einen gebogenen Pfeil gekennzeichnete) geschnitten werden, platzieren Sie die durchgezogene Linie am Rande gefalteten Stoff.
 - Einige Muster-Stücke eventuell Diagramm entsprechend umgedreht werden.
4. Schnitt Muster Stücke entlang der Schnitlinie, Kerben zu markieren, wie Sie gehen.
5. Alle Symbole und Pfeile zu markieren, bevor Sie das Muster aus Stoff entfernen.

LAYOUT FÜR ALLE GRÖßEN---

ERHALTEN ES ZUSAMMEN---

SCHRITT 1: VORMONTAGE:

Anbindung: Übernehmen Niedrigschmelzende Anbindung an der falschen Seite der Mode Stoff am Mieder Front, Seite Front, Schulter und unter Verwendung des Herstellers Richtungen. Wenn nicht-Niedrigschmelzende Anbindung verwendet wird, begießen Anbindung an alle Stücke zu 1/2" von rohen Kanten.

Markierungen: Markieren Sie alle inneren Symbole und Dart.

Dart: Mit rechten Seiten zusammen nähen alle Mieder Dart.

Voreingenommenheit Trim: Presse flach, mit Ausnahme der Mitte Falte von SCHRÄGBAND.

Hinweis: Die fertige trim Breite kann entweder 1" oder 1 1/4". Schilder zum "breiter" oder "schmal" im gesamten für Ihre gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Bei allen Schritten Nähen trim gefaltete in halbe, falsche Seiten zusammen mit rohen Kanten passend.

Pocket: Position Trimmen auf der falschen Seite der Tasche Top mit rohen Kanten sogar. Anstecknadel. Trimmen Sie Bindung entsprechend Taschenform. Nähen Sie für breitere trim Breite Naht 3/8". Nähen Sie für schmale Trim eine 5/8" Naht. Presse, trim und Naht in Richtung Tasche. Understitch. Tasche unten Trim umzudrehen und an den Seiten begießen. Drücken Sie die verbleibenden rohen Kanten unter 5/8". Weiter mit breiten oder schmale trim Anleitungen in.

Hülse Band: Mit rechten Seiten zusammen nähen kurze Enden der Band bei 5/8". Trim, und drücken Sie die Naht. Drücken Sie unter 3/8" entlang einer langen Kante.

SCHRITT 2: MIEDER ZUSAMMENNÄHEN:

1. Mit rechten Seiten zusammen nähen die Vorderseite Mieder Mieder Seite vorne, passende Kerben. Clip-Kurven. Presse Naht öffnen.
2. Für schmale trim, Pin-Bindung über rechts vom Mieder an den sogar (abgebildet). Positionieren Sie für eine breitere Trim den 1/4" vom Mieder Rand.
3. Cut Bindung Mieder Form entsprechen. Zum Mieder 1/2" vom Rand begießen.
4. Mit rechten Seiten zusammen passenden Kerben, Nähen Mieder vorne Mitte zwischen Symbolen.
5. Arbeiten aus der Mitte heraus, polig Mieder vorne zum Zwerchfell bei mittig vorne, einseitig nur übereinstimmende Symbole und rohen Kanten. Als nächstes die passenden Seitennaht und Ausklunkungen anheften. Letzten, Pin ist die Kurve von Symbol zu Kerbe.
6. Arbeiten aus der Mitte heraus, Mieder mittig vorne an der Seitennaht zusammennähen.
7. Pin und wiederholen für gegenüber, wieder Nähen von mittig vorne an der Seitennaht. Drücken Sie Naht.
8. Mit rechten Seiten zusammen, die Schulternaht zu Mieder zurück. Presse.

SCHRITT 3: FUTTER ASSEMBLY

9. Sew Mieder Futter folgende geeignete Vormontage und Schritte 1-8 Mieder Montage-, weglassen der Belichtungszeit Trim.

SCHRITT 4: MIEDER, BAUGRUPPE

10. Mit rechten Seiten zusammen, anheften, dann Nähen Mieder zurück und Schulter zum Futter an den Hals. Clip und Kurve zu trimmen. Drücken Sie die Naht in Richtung Futter und Understitch. Presse-Futter auf der Innenseite.
 11. Mit rechten Seiten Mieder, passende Kerben.
- zusammen, Pin Schulter nach vorne Begießen.

12. Fixieren Sie die Mieder Mieder, rechts vorne Innenfutter zusammen, Mitte vorne Symbole passend. Nähen Sie mit Naht-Zulage aus dem Weg Futter zu Mieder aus mittig vorne an der Seitennaht. Gleiche Weise gegenüberliegenden Seite annähen. Naht, Clip-Kurven zu trimmen. Drücken Sie die Naht in Richtung Futter. Understitch. Schalten Sie Futter zu innen und drücken.

Sie es tragen würde) Naht Maßnahme Seite 7 1/2" von eine Pin, um eine Reißverschluss-Öffnung zu zusammennähen, geöffnetem Raum unter Pin.

13. Auf der linken Seite (wie der Taille. Platzieren Sie markieren. Seite

14. Sew Futter Seite Nähte nach dem gleichen Verfahren.

Presse.

15. Stellen Sie sicher, dass Mieder und Clip-Futter und Mieder, Nähte am

Futter Öffnungen gleich sind. Reißverschluss-Öffnung.

16. Zuges Mieder und Futter Naht Zulage zu innen. Begießen Sie Futter an Mieder am Reißverschluss öffnen, dann um die Taille 1/2" vom rohen Rand.

SCHRITT 5:

ROCK ASSEMBLY

1. Mit rechten und zwei Rock vorne

Seiten zusammen passenden Kerben pin Rock-Platten zusammen, um komplette und zurück nähen. Presse.

2. Lay Frontschürze flach. Heften Sie passende Tasche Platzierung oberen Nähte ein wenig Abstand

Taschen zur linken und rechten Front Linien Rock an. Nähen Sie Tasche zu Rock, von Tasche Falten.

3. Sew-Rock von vorne nach hinten auf Seitennaht von Kerben, so Reißverschluss offen. Alle Nähte

der rechten Seitennaht. Nähen Sie linken dass die oberen 7 1/2" für einen seitlichen drücken.

4. Nähen Sie an Taille zwei Reihen von Heften 5/8" und wieder 1/4" innerhalb der Zulage Naht entlang Rock Taille, lange Thread Schwänze für Versammlung verlassen.

5. Teilen jeder Rock-Bereich in der Mitte durch Faltung Naht an Naht, platzieren eine Pin an die Klappe.

6. Falten Sie Mieder an Taille, Seite Naht an Naht (vergessen Sie nicht die Naht-Zulage bei der Eröffnung subtrahieren) um Mitte vorne und hinten zu finden, dann Falten Mitte zu Seitennaht, den 1/4 Punkt, platzieren eine Pin an jedem Punkt Falte zu finden.

7. Mit rechten Seiten zusammen, pin Rock, Mieder, die passenden Seitennähten, Zentren und 1/4 Pin-Marken, und seitliche Öffnungen.

8. Spule Threads zu Rock, Mieder, Verteilung von sammelt gleichmäßig zwischen Pins entsprechend sammeln ziehen.

9. Sew Rock, Mieder, wie Sie. Presse-Naht in Richtung Mieder.

SCHRITT 6: LOSER ZIPPER

Hinweis: Alle Schritte sind von unten (Rock) nach oben (Mieder) Richtungen genäht.

1. Baste Kleid links Naht zwischen Öffnungen, passend Taille Nähte. Clip-basting Stiche in regelmäßigen Abständen 1" auseinander zur einfachen Entnahme. Presse Naht öffnen.

2.

Zulage

Beihilfe für erweitern den Rücken-Naht. Mit Pull positioniert unter dem Arm geschlossen statt Reißverschluss, Gesicht, über die Naht zentriert. Anstecknadel. Mit einen Reißverschluss-Fuß, Band zur nahe Reißverschluß Zähne Naht nähen.

3.

aufgedeckt, bilden eine durch alle Schichten dicht zu Falten Top.

Flip Reißverschluss Falte in der Naht-Zulage. Stich

4.

Flip vorderen Reißverschluss. PIN und nähen Zulage auf Band in der Nähe von Reißverschluß Zähne. Naht Beihilfe über

5. Zuges das Kleidungsstück rechts auf fixieren.

dieser Seite heraus. Kleid, Reißverschluss durch alle Ebenen

6. Anfang direkt unterhalb der unteren bei $\frac{3}{8} - \frac{1}{2}$ "von Naht Linie, mit der Nadel in der unteren letzten Fuß. Weiter Nähen bis beenden.

Reißverschluss Stop top Stich über Unterkante, schwenkbare parallel zur Naht, stoppen unten Reißverschluss. Heben Sie Position den Fuß. Schieben Sie Reißverschluss ziehen Ende, Quadratur aus Naht oberhalb Reißverschluss oben

7. Entfernen Naht Heften. Auf der enden um Zulage Naht.

Innenseite, Heften Sie oben und unten Reißverschluss Band

SCHRITT 7: ÄRMEL

1. Nähen Sie zwei Reihen von Heften bei $\frac{5}{8}$ " vom rohen Rand und wieder $\frac{1}{4}$ " innen Naht Zulage am Ärmel GAP zwischen Kerben.

2. Unteren Rand begießen eine Datenzeile sammelt 3/8" vom rohen Rand zwischen Symbolen.
3. Mit rechten Seiten zusammen nähen Ärmel Unterarm Naht. Presse
4. Mit rechten Seiten zusammen, anheften Band zur unteren Ärmel passenden Unterarm Nähte und Kerben. Ziehen Sie die Spule Thread zum Sammeln von Manschette, sammelt gleichmäßig verteilen.
5. Sew-Band und Ärmel mit 3/8" Naht Zulage. Drücken Sie die Naht auf Band.
6. Naht, Falten unter 3/8", passender Naht Linie umzudrehen Sie Bindung. PIN auf der rechten Seite und dann oben ein wenig Abstand vom Rand Naht zu nähen.
7. Fixieren Sie mit rechten Seiten zusammen, Ärmel, Mieder, die passenden Unterarm Nähte, Kerben und GAP Kerbe Naht zu übernehmen. Ziehen Sie basting Threads zum Hülle um das Armloch zu sammeln. Annähen. Drücken Sie die Naht in Richtung Mieder.

SCHRITT 8: ROCK SAUM

Hinweis: Je nach den Typ des verwendeten Gewebes, die Rock müssen aufgehängt werden, gekennzeichnet, und getrimmen Parallel auf den Boden, bevor mit den Saum beenden.

1. Nähen SCHRÄGBAND Ende einen fertigen Kreis nach Größe erstellen:
 - Größen 2-6 161"
 - Größen von 8-12 165"
 - Größen von 14-16 169"
 - Größe 18 172"
2. Presse Nähte zu öffnen. Falten Sie mit falschen Seiten zusammen-Bindung in der Mitte, und drücken Sie.
3. Position trim über rechts Rock Saum mit rohen Kanten sogar. Anstecknadel. Nähen Sie für breitere trim Breite Naht 3/8". Für schmale trim Finish, Nähen eine 5/8" Naht. Drücken Sie unten mit Naht in Richtung Rock trim.

Genießen Sie!